Stammdatenverwaltung pro Objektgruppe

Stammdatenverwaltung pro Objektgruppe nicht global für alle Objekte einrichten

Sie können Ihre Stammdaten wie Kontrollobjekte, Nutzungsarten und Intervalle global verwalten, dann finden Sie diese Zuordnung auf unserer Webseite im Menü unter Stammdaten.

Alternativ können Sie diese Stammdaten auch pro Objektgruppe verwalten.

Dafür legen Sie bitte die Daten in genau dieser Reihenfolge an:

1. Neue Objektgruppe anlegen unter Stammdaten -> Objektgruppen



Beim Anlegen einer Objektgruppe muss die Bearbeitung der Stammdaten in der Objektgruppe freigeschaltet werden. Dazu wählen Sie im

entsprechenden Dropdown-Menü wie im Bild zu sehen das Feld **"Ja"** aus und speichern Sie die neue Objektgruppe ab.



2. Objekt anlegen und der neuen Objektgruppe zuordnen. Hierbei müssen Sie unter Stammdaten -> Objekte ein neues Objekt anlegen und dieses mit der soeben erstellten Objektgruppe verknüpfen.



3. Unter Stammdaten -> Objektgruppe -> Neue Objektgruppe bearbeiten -> müssen Sie mindestens eine Nutzungsarten (z.B. Büro) anlegen.



4. Unter Stammdaten -> Objektgruppe -> Neue Objektgruppe bearbeiten -> müssen Sie mindestens ein Kontrollobjekt (z.B. Papierkorb leeren) anlegen.



5. Unter Stammdaten -> Objektgruppe -> Neue Objektgruppe bearbeiten -> müssen Sie mindestens ein Intervalle erstellen. Alternativ können Sie über den Button " Standard-Intervalle erstellen" die Standardmäßig im System hinterlegten Intervalle in die Objektgruppe übertragen.

Anschließend (d.h. nachdem Sie Schritte 1 bis 5 erledigt haben) können Sie das Raumbuch importieren.

Achtung: Wenn das Raumbuch bereits besteht muss dieses entfernt und neu angelegt werden.

-> Bei Fragen hierzu wenden Sie sich gerne an unseren Support.